


**PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA USŁUGI DLA SYSTEMU MS
WINDOWS: 2000/2003/XP**


1. Przykładowe parametry do konfiguracji protokołu TCP/IP

Adres IP:	Automatycznie
Maska podsieci:	Automatycznie
Brama:	Automatycznie
Podstawowy serwer nazw:	192.168.0.1

2. Aby uzyskać dostęp do internetu konieczne jest poprawne zainstalowanie karty sieciowej zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną przez producenta karty sieciowej. W celu sprawdzenia jej prawidłowego zainstalowania należy skorzystać z **Menadżera urządzeń**.

- kliknij przycisk *Start* → kliknij polecenie *Ustawienia* → następnie *Panel sterowania* otwórz aplet *System* → *Menadżer urządzeń*.








3. Podczas instalacji karty sieciowej system automatycznie stworzy domyślnie połączenie z siecią lokalną, które jest aktywne i gotowe do użycia. Zatem po poprawnym zainstalowaniu karty sieciowej należy jedynie dokonać nieznacznych modyfikacji dla *Połączenia lokalnego*.

- kliknij przycisk *Start* → kliknij polecenie *Ustawienia* → następnie *Panel sterowania* otwórz aplet *Połączenia sieciowe* → w tym miejscu należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na *Połączenie lokalne*, które ma być skonfigurowane i wskazać na polecenie *Właściwości*.

Teraz wybierz kartę *Ogólne* i kliknij pozycję *Protokół internetowy TCP/IP*, a następnie przycisk *Właściwości*.



4. Ostatnim krokiem jest zaznaczenie opcji *Uzyskaj adres IP automatycznie* oraz *Użyj następujących adresów serwerów DNS* –w tym miejscu jako preferowany adres IP należy wpisać adres: **192.168.0.1**, a pole *Alternatywny serwer DNS* pozostawić puste.



Po dokonaniu powyższych zmian należy zaakceptować wszystkie zmiany klikając kolejno przycisk OK.